

平素は格別のご格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社では、お客様に安心・安全な取引環境の提供の観点から、2026年2月9日より「とちぎん TT 証券ダイレクト」へのログイン時にパスキーを導入しました。また、2026年5月18日以降、取引・出金等の重要な取引をご利用の場合には、パスキー認証によるログインが必須化されます。

お客様の大切な資産をお守りするため、お早めにパスキー設定にご理解賜りますようお願い申し上げます。

「とちぎん TT 証券ダイレクト」

パスキー登録の基本について

とちぎん TT 証券ダイレクト ログイン時のパスキー導入に伴い、パスキー登録の基本についてまとめましたのでご参照ください。

*パスキー登録手順

	登録手順	内容
①	ご自身の端末に生体認証・PIN 等を登録する	生体認証(顔認証・指紋認証)、画面のロック解除方法(パスコード、PIN コード、パターン認証)等の認証方法を1つ以上、ご自身の端末へ登録する
②	パスキーを登録する	「とちぎん TT 証券ダイレクト」にログインし、パスキーを登録する (①の認証方法(例:画面ロック解除時と同じように指紋認証をする)で登録する)
③	「パスキーでログイン」が可能になる	「とちぎん TT 証券ダイレクト」ログイン認証時にパスキーを利用できるようになる

① 推奨環境からのアクセスかを確認する

推奨環境外のアクセスの場合、パスキー登録がスムーズに行えなくなります。

とちぎん TT 証券ダイレクトへのアクセスが、推奨環境であるかをご確認ください。

例)

OS: Android なら、ブラウザ: chrome でアクセスする



Chrome (クローム) は左図の絵柄のアプリになります。

このアプリからインターネットを閲覧してください。

× Google の検索バーから検索しても、ブラウザが違くと推奨環境外

OS: iOS なら、ブラウザ: Safari でアクセスする



Safari (サファリ) は左図の絵柄のアプリになります。

このアプリからインターネットを閲覧してください。

× iPhone で Chrome でのアクセスは、推奨環境外

OS: Windows なら、ブラウザ: Microsoft edge でアクセスする



Microsoft edge (マイクロソフトエッジ) は左図の絵柄のアイコンになります。

このアプリからインターネットを閲覧してください。

× Internet explorer は、推奨環境外

× ブラウザ: Yahoo!アプリでアクセスする(パスキー登録ボタン押下後、先へ進みません)

* 推奨環境とは…

動作確認がテストされている閲覧環境です。不具合が起きにくい、またセキュリティ面から推奨された閲覧環境からのアクセスをおすすめしています。

* OSとは…

Operating System の略で、基本ソフトとも呼ばれます。コンピュータの基本的な動作等を管理するソフトウェアです。

* ブラウザとは…

インターネットを閲覧するためのソフトウェアです。

* 検索バーとは…



このような形式の Web サイト検索に使用するものです。「Google」と表示されていますが、ここで検索しても推奨環境を満たしているかはわかりません。Google の検索バー = Chrome ではありません。推奨環境の確認には、閲覧開始時にどのブラウザのアプリから始めたかを知ることが大切になります。

<現在の最新の推奨環境の確認方法>

当社ホームページ とちぎん TT 証券ダイレクト サービスのご案内

(バージョン(数字の部分)もご確認ください)

推奨環境		
当社オンライントレードサービス「とちぎんTT証券ダイレクト」をご利用いただくにあたり、次の環境を推奨いたします。		
(2026年4月現在)		
	OS	ブラウザ
PC	Windows 11 ,25H2 ※タッチパネルでの操作を除く	Microsoft Edge145.x Firefox148.x Chrome145.x
	Mac OS 14.x (Sonoma)	Safari 17.x
	Mac OS 15.x (Sequoia)	Safari 18.x
	Mac OS 26.x (Tahoe)	Safari 26.x
タブレット	iPadOS (17.x,18.x,26.0,26.1,26.2,26.3)	標準ブラウザ (Safari)
	Android (10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0)	標準ブラウザ (Chrome145.x)
スマートフォン	iOS (17.x,18.x,26.0,26.1,26.2,26.3)	標準ブラウザ (Safari)
	Android (10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0)	標準ブラウザ (Chrome145.x)
※上記環境を満たしている場合であっても、お客さまの環境によっては、一部機能が動作しない場合があります。また、動作確認外のOS・ブラウザ等でも動作することがありますが、不具合が発生する場合がありますのでご了承ください。		

① ご自身の端末に生体認証・PIN等を登録する

画面のロック解除方法(パスコード、PINコード、パターン認証)・生体認証(顔認証・指紋認証)等の認証方法、を1つ以上、ご自身の端末へ登録する

※ まず、画面ロック解除の設定が必要になります。

端末によっては、画面ロックと同時に指紋認証等を登録する場合があります。

顔認証・指紋認証を登録しなくてもパスキーは作成できます。

OS: **Android** の場合

設定 > セキュリティとプライバシー > 画面ロック(端末により表示や手順は異なります)
指紋・顔認証または PIN など、ロック解除方法が未設定なら登録する

OS: **iOS** の場合

設定 > Face ID とパスコード あるいは Touch ID とパスコード
パスコード、Face ID、Touch ID など、ロック解除方法が未設定なら登録する

OS: **Windows** の場合



Windows キー(画面左下にある青い四角のボタン(スタートボタン))> 設定 > アカウント
> サインインオプション > パスワード(あるいは パスワード登録後、PIN(Windows Hello)等)
ロック解除方法が未設定なら登録する

アカウント > サインイン オプション

サインインする方法

- 顔認識 (Windows Hello)
カメラを使ってサインインする (推奨)
- 指紋認識 (Windows Hello)
このオプションは現在利用できません
- B** PIN (Windows Hello)
暗証番号 (PIN) を使ってサインインする (推奨)
PIN を使用して Windows、アプリ、サービスにサインインする **セットアップ**

関連リンク

- セキュリティキー
物理的なセキュリティキーを使ってサインインする
- A** パスワード
アカウントのパスワードを使ってサインインする
セットアップがすべて完了しました **変更**

A パスワード (端末起動時のパスワード) 設定

[変更]: 画面ロック設定済みなので、操作不要

[追加]: 画面ロック未設定。[追加] ボタンから PIN (任意の数字) を設定する

B PIN (Windows Hello) (認証方法の設定) (※後記「②パスキーを登録時」に、(イ) Microsoft edge へ Microsoft アカウントにサインインし、Microsoft パスワードマネージャを利用するなら、②は登録なしでもよい)

[セットアップ]: 未登録の状態。[セットアップ] ボタンを押し、①パスワードを入力後、PIN (任意の数字) を設定する。(顔認証・指紋認証も端末に設備があれば登録可)

② パスキーを登録する

「とちぎん TT 証券ダイレクト」にログインし、パスキーを登録する(①の認証方法で登録する)

1. 推奨環境のブラウザのアプリ(例:Android なら、ブラウザ: chrome)をクリックし、当社ホームページを検索 または すでに登録したブックマークから、とちぎん TT 証券ダイレクト ログイン画面を表示する
2. 「ログイン」ボタンから、従来のログイン方法(ログインパスワード、ログインパスワード+メール認証コード、ワンタイムパスワード)で「とちぎん TT 証券ダイレクト」へログイン
3. 【口座情報】→ お客様情報 登録情報照会 (パスワード関連)パスキー 登録 をクリック
4. 表示された認証方法(メール認証コード、ワンタイムパスワード)を入力
5. 「登録」をクリックしてパスキーを登録

OS: Android ブラウザ: chrome の場合



前述①ご自身の端末に生体認証・PIN 等を登録するにおいて設定した認証手段(画面ロック解除の認証手段)が表示されるので、画面の指示に従い登録

※登録がうまくいかない場合

- ・ Chrome からインターネットを閲覧しているか
- ・ Chrome に Google アカウントでログインしているか
- ・ パスワードマネージャーが有効になっているか

OS: iOS ブラウザ: Safari の場合



前述①ご自身の端末に生体認証・PIN 等を登録するにおいて設定した認証手段(画面ロック解除の認証手段)が表示されるので、画面の指示に従い登録

※登録がうまくいかない場合

- ・ Safari からインターネットを閲覧しているか
- ・ アプリ : パスワードをインストールしているか
- ・ ・自動入力(パスワードとパスキーの自動入力)の設定
設定>一般>自動入力とパスワード
>パスワードとパスキーを自動入力が ON になっているか確認
- ・ ・自動入力元(パスワード管理アプリ)の設定
スマートフォンの設定>一般>自動入力とパスワード
>「自動入力の取得元」「パスワード」が登録され、ON になっているか

OS: Windows ブラウザ: Microsoft edge の場合



クライアント環境により表示されるメッセージが異なりますが、大まかに2つの登録方法があります。

(ア) Windows Hello を利用し、パスキーを管理する

(前述①ご自身の端末に生体認証・PIN 等を登録する時、A パスワード、B PIN(Windows Hello)の両方を登録していることが必要)

(イ) Microsoft パスワードマネージャを利用し、パスキーを管理する


(前述①ご自身の端末に生体認証・PIN 等を登録する時、A パスワードを登録していることが必要)

(ア) Windows Hello を利用し、パスキーを管理する

(前述①ご自身の端末に生体認証・PIN 等を登録する時、A パスワード、B PIN(Windows Hello)の両方を登録済)



*とちぎん TT 証券ダイレクト パスキー登録確認画面で、「登録」ボタン押下後



(このような画面が表示された場合は、「Windows Hello」を選択する)

(Microsoft パスワードマネージャーで管理したい場合は、そちらも選択は可能。操作方法は、後述 (イ) を参照。)



B の PIN を入力する

→登録完了後、
「パスキーでログイン」時は
B の PIN でログイン認証可能

(イ) Microsoft パスワードマネージャを利用し、パスキーを管理する

① (前述①ご自身の端末に生体認証・PIN 等を登録する時、A パスワードを登録済)

アカウント > サインイン オプション

サインインする方法

- 顔認識 (Windows Hello)
カメラを使ってサインインする (推奨)
- 指紋認識 (Windows Hello)
このオプションは現在利用できません
- PIN (Windows Hello)
暗証番号 (PIN) を使ってサインインする (推奨)

PIN を使用して Windows、アプリ、サービスにサインインする セットアップ

関連リンク

- セキュリティキー
物理的なセキュリティキーを使ってサインインする
- パスワード**
アカウントのパスワードを使ってサインインする

セットアップがすべて完了しました A 変更

*とちぎん TT 証券ダイレクト パスキー登録確認画面で、「登録」ボタン押下後

パスキーを保存する場所を選択する

すばやくアクセスするために、パスキーを保存するための安全な場所を選択します

Microsoft パスワード マネージャー

(このような画面が表示された場合は、「Microsoft パスワードマネージャ」を選択する)

Microsoft パスワード マネージャの PIN を設定する

この PIN を使用すると、Microsoft パスワード マネージャに保存されたパスキーにアクセスできます。新しいデバイスごとに入力する必要があります。

この PIN はどこにも保存されていません。忘れないようにしてください。

| | | | | |

PIN オプシ... 作成 キャンセル

※すでに Microsoft パスワードマネージャの PIN を設定している場合には、新たな任意の数字ではなく、設定済の PIN を入力する

Microsoft パスワードマネージャの管理用のパスワードを**新たに設定**するので


任意の数字6桁を入力し、「作成」をクリックする

※ここで設定したパスワードが、「パスキーでログイン」時に入力する番号になる

※このパスワードは、Microsoft パスワードマネージャに保存されたパスワードの管理の際にも利用する。

※登録がうまくいかない場合


- Microsoft edge からインターネットを閲覧しているか
- (ア)の場合、パスキーのデバイスの保存を ON にしているか
Windows キー(画面左下にある青い四角のボタン(スタートボタン))> 設定 > アカウント > パスキー > 詳細オプション → 「パスキーをこのデバイスに保存する」を ON にする
- (イ)の場合、Microsoft edge は、Microsoft アカウントでサインインしているか
確認方法：設定 > プロファイルでご自身の名前と Outlook メールアドレスが表示されているか確認する



Microsoft edge を開き、画面右上の「…」マークをクリック
→ 「設定」をクリック



*表示されていない場合



プロフィール欄の「サインイン」ボタンをクリック
→お持ちの Outlook メールアドレスを入力し、Microsoft アカウントでサインインする

※Outlook メールを持っていない場合、新しいアカウントを作成することで、Microsoft アカウントでサインイン可能になる



※サインインすると、プロフィールに Outlook メールアドレスが表示され、「サインアウト」のボタンが表示される

- (イ)の場合、Microsoft edge では、パスキーが保存可能になっているか
確認方法：設定 > 「パスワードとオートフィル」 > 「パスワードとパスキーの保存するように依頼する」が ON になっているか

